


# Einen Werbebanner in Joomla richtig einpflegen

Joomla ermöglicht das Einpflegen von Bannern in "eigener Sache" oder auch von Werbebannern von oder für Kunden mit jeweiliger Statistik über Darstellungen/ Aufrufe und tatsächlichen Klicks auf den Banner.

Die Vorgehensweise möchte ich hier nun beschreiben:

- 1. Im Backend werden zunächst unter KOMPONENTEN > Banner die Bannerverwaltung aufgerufen
- 2. Der Banner wird nach Klick auf
- 3. NEU zunächst erstellt



4. Bannernamen eintragen

5. Bannerbild einfügen

6. Ziel-URL in eigener Sache oder zur Website des Kunden eintragen

7. Hier werden wir später noch den Kunden auswählen

8. Statistik der Aufrufe auf "ja" stellen

9. Statistik der Klicks auf "ja" stellen

Administration Joomla!

Site Benutzer Menüs Inhalt Komponenten Erweiterungen Hilfe

JAT3 Clean Cache 0 Besucher 1 Admin Vorschau Abmelden

Banner: Neues Banner Speichern Speichern & Schließen Speichern & Neu Abbrechen Hilfe

Neues Banner

Name Joomla-Starte-Forum 4

Alias

Kategorie Nicht kategorisiert

Status Freigegeben

Typ  Bild  Benutzerdefiniert

Bild  Autoabbild Leeren Vorschau 5

Breite

Höhe

Alternativer Text

Zieladresse  6

Beschreibung

Sprache Alle

ID 0

Veröffentlichungsoptionen

Erstellungsdatum 2013-06-31 22:33:34 31

Freigabestart  31

Freigabeende  31

Wichtig Nein

Max. Aufrufe   Unbegrenzt

Summe aller Aufrufe 0

Summe aller Klicks 0

Kunde  Kein Kunde 7

Zahlweise  Kundenstandard verwenden

Statistik der Aufrufe Ja 8

Statistik der Klicks Ja 9

Metadatenoptionen

10. Im Bereich der Bannerverwaltung nun auf den Reiter KUNDEN klicken und

11. einen neuen Kunden mit Klick auf NEU erstellen



12. Nun erfolgt die Eingabe des Kundennamens,

13. des Kontaktnamens und


14. der Kontakt-Mail-Anschrift.

15. Statistik der Aufrufe auf "ja" und

16. Statistik der Klicks auf "ja" stellen




17. Nun noch einmal den erstellten Banner aufrufen und den Kunden auswählen und



speichern

**18. Nun wird das Banner in einem neuen Modul im Frontend platziert, dazu auf  
MODUL > NEU und BANNER auswählen**



**19. Vergabe eines Bannertitels**

**20. Festlegen der Position (siehe auch Punkt 25 und 26)**

**21. Festlegen auf welchen Seiten der Banner angezeigt werden soll**

**22. Anzahl der Banneranzeigen auf "1" stellen (Standardvorgabe ist in der Regel "5")**

**23. Den Kunden auswählen**

**24. Kategorie des erstellten Banners aus der Bannerverwaltung auswählen**

Administration Joomla!

Site Benutzer Menü Inhalt Komponenten Erweiterungen Hilfe

JAT3 Clean Cache 0 Besucher 1 Admin 0 Vorschau 1 Abmelden

Modul: Banner

Speichern Speichern & Schließen Speichern & Neu Abbrechen Hilfe

**Details**

Titel \*  19

Titel anzeigen  Anzeigen  Verbergen

Position  Position auswählen 20

Status Freigegeben

Zugriffsebene Öffnen

Reihenfolge 1. Simple Image Gallery Module

Freigabe starten  23

Freigabe beenden  33

Sprache Alle

Notiz  Banner Site

Beschreibung Das Bannermodul zeigt die aktiven Banner der Komponente.

**Basissoptionen**

Ziel In neuem Fenster öffnen

Anzahl 5 22

Kunde - Kein Kunde -

Kategorie **Alle Komponenten** 23  
Beispiel-Banner  
Nicht kategorisiert

Nach Tag suchen  Nein  Ja

Zufällig Wählg. Reihenfolge

Kopfzeile

Fußzeile

**Menüzuweisung**

Modulzuweisung Auf allen Seiten 21

Menüauswahl

Alles auswählen Auswahl aufheben Auswahl umkehren

Erweiterte Optionen

## 25. Festlegen der Bannerposition (am Beispiel des Allrounder-Templates)

### 26. Position BANNER

Benutzer Menü Inhalt Komponenten Erweiterungen Hilfe

Modul: Banner

**Details**

Titel \*

Titel anzeigen  Anzeigen  Verbergen

Position  Position auswählen 25

Status

Zugriffsebene

Reihenfolge

Freigabe starten  23

Freigabe beenden  23

Sprache

Notiz

Beschreibung Das Bannermodul zeigt die aktiven Banner der Komponente.

**Menüzuweisung**

Modulzuweisung

Menüauswahl


Alles auswählen Auswahl aufheben Auswahl umkehren

Erweiterte Optionen

advert9	• ALLROUNDER-j1.6
afterhead1	• ALLROUNDER-j1.6
afterhead2	• ALLROUNDER-j1.6
afterhead3	• ALLROUNDER-j1.6
afterhead4	• ALLROUNDER-j1.6
afterhead5	• ALLROUNDER-j1.6
afterhead6	• ALLROUNDER-j1.6
banner	• ALLROUNDER-j1.6 (Banner) 26
beforehead1	• ALLROUNDER-j1.6

Anzeige # 20 Start Zurück 1 2 3 4 Weiler Ende Seite 1 von 4

## 27. So wird dann der Banner im Template-Header dann angezeigt



28. Um nun die Statistiken sehen zu können, wählt man in der Bannerverwaltung den Reiter NUTZUNGSSTATISTIKEN aus.

29. Hier wird der eingetragene Kunde angezeigt und

30. hier die Anzahl der Seitenaufrufe mit dem Banner

31. und hier die Anzahl der tatsächlichen Klicks zur verlinkten Seite des Kunden.

